

Общая информация

Основа: "Разработка интерфейса прикладных решений на платформе 1С:Предприятие 8" от 2018 г., платформа 8.3

ВАЖНО. Отказ от модальности - необходимое условие для работы в веб-клиенте и на мобильных устройствах.

Разработчик создает описание блоков интерфейса и события, за формирование вида отвечает платформа. Описание включает факт наличия элемента, свойства элемента и принадлежность к блоку, точное попиксельное размещение недоступно. Факт отображения зависит от прав пользователя.

Форма как программный объект существует на клиенте и на сервере. При реализации логики в общем случае происходит передача контекста с клиента на сервер и обратно.


Существуют реквизиты формы и параметры формы. Реквизиты формы связаны с отображаемыми элементами интерфейса и существуют все время существования формы. Параметры нужны для управления функциональностью формы и существуют в момент создания и открытия формы. Затем все параметры, кроме ключевых, удаляются.

Есть 4 режима основного окна: Обычный, Рабочее место, Полноэкранное рабочее место, Киоск. Не нашел и не попробовал, [статья](#) Далее обычный режим.

Основной тип интерфейса - Такси. Блочный однооконный, в web версии по виду и функциям аналогично desktop версии. Пользователь может донастраивать сам почти весь интерфейс. Блоки интерфейса:


Блок	Информация
Область системных команд	Общие действия по управлению. Не зависит от конфигурации. Не настраивается пользователем и разработчиком.

Блок	Информация
Панель разделов	<p>Главное + подсистемы первого уровня. Не настраивается пользователем.</p> <p>Настройка Главной: ПКМ на корне - Рабочая область начальной страницы. Не зависит</p> <p>Настройка набора видимых подсистем: ПКМ на корне - Открыть командный интерфейс конфигурации. Делится по ролям пользователей. Т е можно в правах ролей задать доступ к подсистеме в целом, а можно скрыть из списка. Роли: жесткое ограничение. Соккрытие означает, что оно будет не видно, но часть функций можно включить в другие системы/подсистемы и будет видно.</p>
Панель функций текущего раздела	<p>4 части: Элементы и 3 выпадающих списка: Еще, Создать, Отчеты, Сервис.</p> <p>Элементы: Сначала списки. Важное выделены жирным, самые первые. Все, что не вошло, попадает в выпадающий список Еще. Зависит от размера окна, чем уже - больше элементов в Еще. Элементы из подчиненных подсистем независимо суммируются с набором текущей, могут повторяться, деление на подчиненные не видно. Увидеть деление на подсистемы через блок Панель инструментов.</p>
Панель инструментов	<p>Состоит из Меню функций, Избранное, История, Поиск, Центр оповещений. В меню функций видно деление на подчиненные подсистемы. Через шестеренку пользователь может настроить под себя. Если оповещений в принципе нет - элемент Центр оповещений отсутствует.</p>
Панель избранного	<p>По умолчанию выключена. Для включенной панели нельзя настроить отображение.</p>
Панель истории	<p>По умолчанию выключена. Для включенной панели нельзя настроить отображение.</p>
Панель открытых	<p>По умолчанию выключена. Одна строка внизу.</p>
Рабочая область	<p>Отображение элемента из выбранного блока.</p>
Информационная панель	<p>Отображение режима работы и отладочной информации.</p>



Настройка блочного состава пользовательского интерфейса.

ПКМ на корне конфигурации -



приложения.

Настройка интерфейса подсистем

Настраивается в основном разделе настройки подсистемы, кнопка командный интерфейс.

Свойства	Имя: <input type="text" value="Управление"/>
Функциональные опции	Синоним: <input type="text" value="Управление"/>
Состав	Комментарий: <input type="text"/>
Прочее	Включать в командный интерфейс <input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="button" value="Командный интерфейс"/>
	Пояснение: <input type="text"/>

Revision #6

Created 23 January 2025 15:56:47 by Admin

Updated 5 February 2025 15:26:02 by Admin