

Интервалы

Поля и отступы

Устанавливает margin (внешние границы) или padding (внутренние границы) элементу по умолчанию в диапазоне от .25rem до 3rem.

Форматы классов:

- xs: {property}{sides}-{size}
- sm, md, lg, xl и xxl {property}{sides}-{breakpoint}-{size}

Значения составляющих:

property

- m - для классов, которые устанавливают margin
- p - для классов, которые устанавливают padding

sides

- t - margin-top или padding-top
- b - margin-bottom или padding-bottom
- s - margin-left или padding-left в LTR, margin-right или padding-right в RTL
- e - margin-right или padding-right в LTR, margin-left или padding-left в RTL
- x - *-left и *-right
- y - *-top и *-bottom
- blank - margin или padding со всех 4 сторон элемента

size

- 0 - устраняет margin или padding, установив его на 0
- 1 - margin или padding = \$spacer * .25
- 2 - margin или padding = \$spacer * .5
- 3 - margin или padding = \$spacer
- 4 - margin или padding = \$spacer * 1.5
- 5 - margin или padding = \$spacer * 3
- auto - margin = авто

Пример:

```
.mt-0 {  
  margin-top: 0 !important;  
}
```

```
}

.ms-1 {
  margin-left: ($spacer * .25) !important;
}

.px-2 {
  padding-left: ($spacer * .5) !important;
  padding-right: ($spacer * .5) !important;
}

.p-3 {
  padding: $spacer !important;
}
```

Отрицательные отступы

Margin могут использовать отрицательные значения (padding не может). Эти отрицательные поля отключены по умолчанию, но могут быть включены в Sass, установив `$enable-negative-margins: true`. Синтаксис почти такой же, как у утилит с положительным значением поля по умолчанию, но с добавлением `n` перед запрошенным размером.

Пример

Класс, противоположный `.mt-1`:

```
.mt-n1 {
  margin-top: -0.25rem !important;
}
```

Revision #1

Created 23 August 2024 15:51:41 by Admin

Updated 23 August 2024 16:28:30 by Admin