

Утилиты (доп. классы)

- [Интервалы](#)

Интервалы

Поля и отступы

Устанавливает margin (внешние границы) или padding (внутренние границы) элементу по умолчанию в диапазоне от `.25rem` до `3rem`.

Форматы классов:

- `xs: {property}{sides}-{size}`
- `sm, md, lg, xl` и `xxl {property}{sides}-{breakpoint}-{size}`

Значения составляющих:

property

- `m` - для классов, которые устанавливают margin
- `p` - для классов, которые устанавливают padding

sides

- `t` - `margin-top` или `padding-top`
- `b` - `margin-bottom` или `padding-bottom`
- `s` - `margin-left` или `padding-left` в LTR, `margin-right` или `padding-right` в RTL
- `e` - `margin-right` или `padding-right` в LTR, `margin-left` или `padding-left` в RTL
- `x` - `*-left` и `*-right`
- `y` - `*-top` и `*-bottom`
- `blank` - margin или padding со всех 4 сторон элемента

size

- `0` - устраняет margin или padding, установив его на `0`
- `1` - margin или padding = `$spacer * .25`
- `2` - margin или padding = `$spacer * .5`
- `3` - margin или padding = `$spacer`
- `4` - margin или padding = `$spacer * 1.5`
- `5` - margin или padding = `$spacer * 3`
- `auto` - margin = авто

Пример:

```
.mt-0 {  
  margin-top: 0 !important;  
}
```

```
}

.ms-1 {
  margin-left: ($spacer * .25) !important;
}

.px-2 {
  padding-left: ($spacer * .5) !important;
  padding-right: ($spacer * .5) !important;
}

.p-3 {
  padding: $spacer !important;
}
```

Отрицательные отступы

Margin могут использовать отрицательные значения (padding не может). Эти отрицательные поля отключены по умолчанию, но могут быть включены в Sass, установив `$enable-negative-margins: true`. Синтаксис почти такой же, как у утилит с положительным значением поля по умолчанию, но с добавлением `n` перед запрошенным размером.

Пример

Класс, противоположный `.mt-1`:

```
.mt-n1 {
  margin-top: -0.25rem !important;
}
```